


# De eurogene zone op je pc



Binnen een kleine maand is het zover: dan komt de euro in omloop en kan je franken, guldens en drachmes aan je collectie 'oude munten' toevertrouwen. De overgang naar de nieuwe Europese munt zal niet zonder slag of stoot verlopen, zoveel is zeker, ook al is iedereen druk doende de tafel van 40,34 – 40, 3399 voor de kommaneukers – te memoriseren. Maar daarmee is de kous niet af! Heb je er bijvoorbeeld al eens bij stilgestaan dat je pc de euro – en meer bepaald het eurosymbool '€' – niet zomaar zal lusten ...

Je favoriete tijdschrift zal vanaf 2002 geen 101 BEF, maar 2,5 euro of € 2,5 kosten. Ook je andere onkosten mag je delen door een ruime factor 40, net als het bedrag op je loonbriefje trouwens. Als je je in- en uitgaven bijhoudt op je pc (in Excel, Word of nog iets anders), dan kan je die maar beter euro-proof maken. Daarvoor moet je in de eerste plaats je toetsenbord én je besturings-systeem checken en eventueel updaten.

OEPS...EEN KOERSDALING!



EURO'S WORDEN VERDEELD...

## Stap 1




Met deze combinatie roep je het €-teken op.

Als je over een recent toetsenbord beschikt, is het euroteken daar meestal in geïntegreerd. Je vindt het terug onderaan op de E-toets en je kan het oproepen door die toets samen met de 'Alt Gr'-toets in te drukken.

## Stap 2

Als die toetsencombinatie je geen euroteken oplevert maar iets in de aard van £, dan heeft dat wellicht te maken met de taal- en landinstellingen van je toetsenbord. Je kan die instellingen checken door via de START-knop naar INSTELLINGEN en CONFIGURATIESCHERM te navigeren en daar vervolgens op het TOETSENBORD-pictogram te dubbelklikken. Op het tabblad TAAL (LANDINSTELLINGEN VOOR INVOER voor wie met Windows 2000 werkt) zie je de taal en indeling die je toetsenbord hanteert. Wellicht ondersteunt je toetsenbord de indeling VERENIGDE STATEN (INTERNATIONAAL) of VERENIGD KONINKRIJK. In die gevallen zal je het €-teken kunnen oproepen door respectievelijk op ALT GR + 5 en ALT GR + 4 te drukken.



Je toetsenbord is van Amerikaanse makelij.



### Stap 3

Als je toetsenbord een Angelsaksische indeling gebruikt zoals in stap 2, dan heb je wellicht te maken met Qwerty-toetsen. Je kan natuurlijk een nieuwe indeling instellen door op de knop **TOEVOEGEN** te klikken en dan uit de pop-uplijst bijvoorbeeld te kiezen voor **BELGISCH (PUNT)**. Het probleem is dat je dan wel het euroteken via **ALT GR + E** oproept, maar dat je tegelijk ook overschakelt naar een Azerty-indeling, met alle nare gevolgen van dien (q wordt a, w wordt z enzovoort). Door de **NEDERLANDSE** indeling te selecteren, kan je toch de Qwerty-indeling en de **ALT GR + E**-combinatie handhaven, al voegen we er meteen aan toe dat het niet aan te raden is om de standaardindeling zomaar te wijzigen.



*Het is niet aan te raden om de standaardindeling te wijzigen.*

### Stap 4

Misschien heeft je toetsenbord gewoon geen **ALT GR**-toets of brengen de vorige stappen je geen millimeter dicht bij de euro? Geen paniek, er bestaan nog enkele andere trucjes. Op een aantal toetsenborden kan je bijvoorbeeld verder met de toetsencombinatie **ALT + CTRL + E**. Iets omslachtiger, maar wel universeler is de code **ALT + 0128**, waarbij je de Alt-toets ingedrukt houdt en op het numerieke toetsenbord achtereenvolgens de cijfers 0,1,2 en 8 typt, waarna je de Alt-toets loslaat. Zorg er wel voor dat het led'je van je NumLock-toets, in de rechterbovenhoek van je toetsenbord, brandt...



*Een omslachtige maar universele methode...*

### Stap 5


Nog steeds geen € te bespeuren? Dan zit je besturingssysteem er voor iets tussen. Als je met Windows 98, 98 SE, 2000, ME of XP werkt, dan hoeft je je in principe geen zorgen te maken. Die versies hebben standaard ondersteuning voor de euro aan boord. Als één van de vorige

## DE EURO OP PAPIER ...

Het is niet omdat je het eurosymbool probleemloos op je scherm ziet, dat je printer het ook als dusdanig zal afdrucken! Nieuwe printers zullen het €-teken wel herkennen, maar iets oudere modellen durven het door een wit vierkantje of een blokje te vervangen. Dat komt omdat ook printers een aantal lettertypes in hun geheugen hebben opgeslagen. Als je een lettertype wil afprinten dat op beide toestellen voorhanden is (pc én printer), dan zal je printer het eigen geheugen aanspreken. Op die manier hoeft ie geen omweg te maken en gaat de printersnelheid de hoogte in. Maar als je printer een oudere versie van dat lettertype – zonder euro-ondersteuning – aan boord heeft, kan je het schudden. In de meeste gevallen valt dat euvel te verhelpen door een recent stuurprogramma af te halen van de site van de fabrikant.



toetsencombinaties je geen €-teken maar een □ opleveren, dan is dat te wijten aan het lettertype. De courantste lettertypes zoals Arial, Times of Courier doen niet moeilijk, maar enkele andere wel (Thanks, Docu, ...). Je kan dan in het menu **INVOEGEN** de optie **SYMBOOL** selecteren en het eurosymbool vervolgens uit de **Deelverzameling VALUTASYMBOLEN** van een ander lettertype halen, maar dat is een vrij langgerekte procedure.



*Importeer het €-teken uit een ander lettertype.*

### Stap 6

Windows 95 is niet euro-proof, maar op [ [www.microsoft.com/windows/euro.asp](http://www.microsoft.com/windows/euro.asp) ] staat een oplossing. Klik op de link **MICROSOFT WINDOWS 95** en je zal lezen dat je een upgrade moet downloaden om het eurosymbool in te laten in de meest gebruikte applicaties én lettertypes. Klik op **DOWNLOADS** en selecteer in het volgende venster de correcte taal - **DUTCH** als je ook over een Nederlandstalige Windows-versie beschikt. Voor je een leel geeft op de knop **DOWNLOAD NOW**, lees je beter even het 'Read Me First'-document dat je daar net onder aantreft.




*Kies dezelfde taal als die van je Windows-versie!*

— Peter Van Acker —

## ... EN IN €XCEL!

Excel is wellicht het programma waarin je de euro het meest zal moeten hanteren! De toetsencombinaties uit de vorige stappen zijn ook hier geldig, maar er bestaat nog een betere methode, zeker als je hele kolommen of rijen van het euroteken wil voorzien. Om alles nog wat eenvoudiger te maken, kan je in Windows beter eerst de euro als standaardvaluta aanduiden. Dat doe je door via **START**, **INSTELLINGEN**, **CONFIGURATIESCHERM** naar de **LANDINSTELLINGEN** te gaan (pictogram met de wereldbol) en daar het tabblad **VALUTA** te openen. Haal nu de euro uit de lijst achter **VALUTASYMBOOL**. Om helemaal in orde te zijn, stel je in datzelfde venster ook het aantal decimalen op 2 in en zorg je ervoor dat het €-teken het bedrag voorafgaat. Klik ten slotte op **TOEPASSEN** en op **OK**. In Excel kan je nu een cel, een kolom of een rij selecteren. Klik vervolgens met de rechtermuisknop op de selectie en kies in het pop-upmenu voor **CELEIGENSCHAPPIJEN**. In het tabblad **GETAL** kies je nu de categorie **VALUTA**, waarna je gewoon op **OK** moet klikken. Alle cellen uit je selectie zullen nu automatisch het €-teken krijgen als je er een getal in typt.



*Snel een paar kolommen van de euro voorzien.*

## VAKTAAL

**Led:** Light Emitting Diode. een miniatuur-lampje dat veel licht geeft op een kleine oppervlakte en weinig stroom gebruikt.

**Pop-upmenu:** Menu dat uitsluitend opties weergeeft en alleen verschijnt als een bepaalde functie actief is.